#### 1·選擇開始

2・點選 設定



# 3.點選 裝置



#### 4·點選 印表機與掃描器



# 5·點選 列印伺服器内容



6、勾選 建立新格式
7、輸入格式名稱 中一刀
8、單位選 英制
9、紙張大小輸入 寬度 8.5in 高度 5.5in
10、 點選 儲存格式
11、點選 確定

🖶 列印	回服器 - (	內容				×		
格式	連接埠	驅動程式	安全性	進階				
右列個	同服器上的	格式(F):	P8H61	-M-LX				
Table	Tabloid Extra							
± 03 3 10 −								
日定	目定義1 (3)							
7								
格式	格式名稱(N): 中一刀							
□ 建立新格式(C)								
編輯現有的名稱及尺寸來定義新的紙張格式,然後按一下[儲								
存格式]。								
格式描述 (度量) 8								
	L:	○公制(№	/)	<ul> <li></li></ul>				
	大小:		印表機範	副邊界:	1			
寬度	(W):	8.50in	告(L):	0.00in	上(T):	0.00in		
高度	E(H):	5.50in	告(R):	0.00in	下(B):	0.00in		
♥ 變更格式設定(G)								
			<b>Y</b> _	確定	取谐	<b>密田(Δ)</b>		
					HX/JPI			

#### 12 · 點選 點陣印表機

13·點選 管理



← 設定						
管理您的裝置						
印表機狀態: 預設值						
開啟列印佇列 設定成預設值						
列印測試頁						
執行疑難排解員						
印表機內容						
列印喜好設定						
硬體內容						

# 15・點選右下角 <mark>進階</mark>

→ EPSON LQ-310 ESC/P2 列印喜好設定	×
版面配置 紙張/品質 自訂紙張 進階設	 定
列印方向(O):	
▲直印 ~	
頁面順序(R):	
從前到後    ~	
頁面格式	
每張紙包含的頁數(S) 1 ~	
	<u> </u>
	15
	進階(V)
	確定 取消 套用(A)

- 16·紙張大小下拉選擇 中一刀
- 17·點選 確定 完成

